

Jamf Parent App – Schulische Tablets (iPads) für den Gebrauch zu Hause einschränken

Die Jamf Parent App ermöglicht Erziehungsberechtigten in der Zeit von 15.00 bis 07.40 Uhr, die schulischen iPads mit ihrem privaten Smartphone oder Tablet so einzustellen, dass:

- nur ausgewählte Apps wie z.B. Anton, Antolin oder LEON genutzt werden können.
- das Kind nur zu ausgewählten Zeiten das Gerät zu Hause nutzen kann.
- nur ausgewählte Webseiten zu Hause freigeschaltet sind.

Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen oder springen Sie gleich zu den gesuchten Schritten:

- [Jamf Parent App – Installation und Kopplung mit schulischem Tablet](#)
- [Die App-Auswahl \(für einen ausgewählten Zeitraum\) beschränken](#)
- [Einstellungen des schulischen Tablets festlegen](#)
- [Webseiten freigeben \(optional\)](#)
- [Gerätereignisse bearbeiten](#)
- [Gerätereignisse löschen](#)


Jamf Parent App – Installation und Kopplung mit schulischem Tablet

App installieren

1. Mit dem privaten Endgerät die kostenlose Jamf Parent App aus dem Play- oder App-Store herunterladen und installieren.



2. Auf dem schulischen iPad die App „Self Service“ öffnen und auf das Symbol in der Ecke rechts oben tippen.



3. Es öffnet sich ein QR-Code.




Schulisches Tablet mit eigenem Gerät koppeln

4. Auf dem privaten Endgerät die Jamf Parent App öffnen und damit den QR-Code scannen. In der App wird das Gerät des Kindes angezeigt.



5. BESTÄTIGEN wählen, um das Gerät des Kindes hinzuzufügen (koppeln). Es werden Sie keine weiteren Zugangsdaten benötigt.



Ergänzung: Kopplung von mehreren Geräten

- a. Die Schritte unter Schulisches Tablet mit eigenem Gerät koppeln befolgen.
- b. Jeweils den QR-Code des Geräts scannen, das mit dem privaten Gerät gekoppelt werden soll. Die Geräte werden in der App untereinander aufgelistet.

c. Auf das Gerät tippen, das verwaltet werden soll, und die Einstellungen pro Gerät nacheinander festlegen.

Die App-Menüleiste auf einen Blick

Erlaubte Apps: Wenn es mal schnell gehen soll: Apps freigeben und dafür eine Zeit vergeben.


Geräteregeln: Freigaben und Zeiten für die ganze Woche festlegen und Webseiten freigeben.

Gerät: Informationen über das Gerät: z. B. Akku und Speicherplatz




Die App-Auswahl (für einen ausgewählten Zeitraum) beschränken

1. Unter „Erlaubte Apps“ auf APP-SPERRE AKTIVIEREN tippen.




2. Apps wählen, die auf dem schulischen Tablet nicht angezeigt werden sollen. Bestimmte App-Kategorien sind von vorneherein auf den schulischen Tablets gesperrt.



Hinweis: Die ausgewählten Apps werden gesperrt und nicht mehr auf dem Tablet angezeigt. Wenn mehr als eine App ausgewählt wird, werden die gesperrten Apps im Dashboard angezeigt.

3. In das Eingabefeld unter DAUER FESTLEGEN tippen und Dauer der Einschränkung festlegen. Auf FERTIG tippen, um die Einstellung zu speichern.



Hinweis: Nach Ablauf der festgelegten Dauer werden die Apps wieder im Tablet angezeigt und können genutzt werden.

Einstellungen des schulischen Tablets festlegen

1. Unter „Geräteregeln“ auf GERÄTEREGELN ERSTELLEN tippen.




2. TAG UND UHRZEIT wählen, um Einschränkungen individuell festzulegen oder SPONTAN wählen, um allgemeine Einschränkungen vorzunehmen.



3. In der Liste „Eingeschränkte Apps“ auf BENUTZERDEFINIERT und auf WEITER tippen.




4. Apps für die Freigabe wählen und auf WEITER tippen.




Webseiten freigeben (optional)

1. Unter „Websites“ auf WEBSITE HINZUFÜGEN tippen.




2. Namen bzw. Adresse der Webseite eingeben, die das Kind besuchen darf und auf WEITER tippen.




3. Jedes Mal auf WEBSITE HINZUFÜGEN tippen, wenn eine weitere Webseite freigegeben werden soll.

Hinweis: Für Kindersuchmaschinen funktioniert dies nicht, da sie auf weitere Webseiten weiterleiten.


4. Unter „Tag und Uhrzeit“ Zeiten (Anfang und Ende) für ausgewählte Tage festlegen. Oder IMMER aktivieren, wenn die Auswahl zeitlich nicht eingeschränkt sein soll. Auf WEITER tippen.



5. Unter „Name der Geräte-
regel“ in das Eingabefeld
NAME einen Namen für die
Regel eingeben, um die
Übersicht bei mehreren Re-
geln zu behalten.




6. In das Eingabefeld WANN
die Dauer der Freigabe ein-
geben. Auf SPEICHERN tip-
pen.




Geräteregeln bearbeiten

1. Unter „Geräteregeln“ auf
BEARBEITEN tippen.



2. Auf das Werkzeug-Symbol neben
der Regel, die verändert werden soll,
tippen.



Geräteregel löschen

1. Unter „Geräteregeln“ die Regel nach links wischen, die
gelöscht werden soll.

2. Auf ENTFERNEN tippen.

